TeleData Anleitung

Schritt für Schritt Anleitung, zum Einrichten eines TeleData Mail Accounts, unter Outlook 365.

1. Öffnen Sie das Programm "Outlook".

Wenn Sie noch keinen E-Mail-Account eingerichtet haben, fordert das Programm Sie auf, ihren E-Mail-Account hinzuzufügen. Geben Sie die E-Mail-Adresse aus Ihrem Zugangsdatenanschreiben, welches Sie von uns erhalten haben, ein und klicken Sie "Verbinden".



2. Wählen Sie "IMAP".



www.teledata.de



TeleData Anleitung

Schritt für Schritt Anleitung, zum Einrichten eines TeleData Mail Accounts, unter Outlook 365.

3. Geben Sie die Daten wie im Bildschirmfoto ein und bestätigen Sie mit einem Klick auf "Weiter". Anschließend werden sie aufgefordert das E-Mail-Passwort einzugeben.

	×				
IMAP-Kontoeinstellungen					
Max.Mustermann@tdmail.de (Nicht Sie?)					
Eingehende E-Mail					
Server imap.teledata-fn.de Port 143					
Verschlüsselungsmethode Keinen 👻					
Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich					
Ausgehende E-Mail					
Server smtp.teledata-fn.de Port 25					
Verschlüsselungsmethode Keinen 🔹					
Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich					
Zurück Weiter					

4. Wenn Sie mehrere E-Mail-Konten haben können Sie diese hier hinzufügen. Mit einem Klick auf "Vorgang abgeschlossen" ist die Einrichtung beenden.

	>
0utlook	
Konto erfolgreich hinzugefügt.	
Max.Mustermann@tdmail.de	
Weitere E-Mail-Adresse hinzufügen	
Weitere E-Mail-Adresse hinzufügen E-Mail-Adresse Weite	
Weitere E-Mail-Adresse hinzufügen E-Mail-Adresse Erweiterte Optionen 🗸	
Weitere E-Mail-Adresse hinzufügen E-Mail-Adresse Erweiterte Optionen 🗸	
Weitere E-Mail-Adresse hinzufügen E-Mail-Adresse Erweiterte Optionen V	
Weitere E-Mail-Adresse hinzufügen E-Mail-Adresse weite Erweiterte Optionen ❤	
Weitere E-Mail-Adresse hinzufügen E-Mail-Adresse Erweiterte Optionen V	r
Weitere E-Mail-Adresse hinzufügen E-Mail-Adresse Erweiterte Optionen ~ Vorgang abgeschlossen Outlook Mobile auch auf meinem Telefon einrichten	

www.teledata.de



Posteingangs- und Postausgangsserver

	Serveradresse	Port	Sicherheit
Posteingang (POP3)	pop3.teledata-fn.de	995	SSL/TLS
Posteingang (IMAP)	imap.teledata-fn.de	993	SSL/TLS
Postausgang	smtp.teledata-fn.de	587	STARTTLS

Zugangsdaten

Benutzername	Passwort
Ihre Mailadresse (z.B. Max.Mustermann@tdmail.de)	Ihr Passwort

